

für Privat- und Gewerbekunden

1. Juli 2018

Internet Explorer deinstallieren/deaktivieren: So klappt's:

Der über 20 Jahre alte Browser Internet Explorer von Microsoft wird automatisch mit Windows zusammen auf Ihrem PC oder Notebook installiert. Während Sie ihn zum Beispiel in Windows 7 noch komplett deinstallieren können, bleibt Ihnen in Windows 10 nur die Möglichkeit, das Programm zu deaktivieren, sodass es nicht mehr geöffnet werden kann.

Wie bei einigen neuen Features von **Windows 10**, lässt sich auch der Internet Explorer nicht vollständig deinstallieren. Sie können das Programm aber ganz leicht deaktivieren. Dafür klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Symbol und wählen "Programme und Features" aus. Dann klicken Sie links oben auf "Windows Features aktivieren oder deaktivieren". Es öffnet sich nun ein kleines Fenster. Finden Sie den Eintrag "Internet Explorer 11" und deaktivieren Sie das Programm durch einen Klick.

Auch auf **Windows 8.1** lässt sich der Internet Explorer auf diese Weise deaktivieren. Sie können, um in das Menü zu kommen, auch "%windir%\system32\OptionalFeatures.exe" unter Windows-Taste+R sowohl mit Windows 8 als auch Windows 10 ausführen.

Deinstallieren des Internet Explorers auf Windows 7

Wenn Sie einen anderen Browser nutzen, können Sie den Internet Explorer unter Windows 7 komplett deinstallieren.

- 1. Klicken Sie auf "Start" und geben Sie in das Suchfeld "Installierte Updates" ein.
- 2. Anschließend wählen Sie den Eintrag "Installierte Updates anzeigen" aus.
- 3. Finden Sie in der Liste den "Internet Explorer 11", klicken Sie mit der rechten Maustaste um den Eintrag zu "Deinstallieren".
- 4. Bestätigen Sie anschließend die Rückfrage mit "Ja" und warten Sie, bis das Programm vollständig deinstalliert ist.

Abschließend ist auf Ihrem System nichts mehr vom Internet Explorer zu finden.

Autor: © Manfred Lorbeer, PC-Home Service